


Tutorial Gooseberry skirt



Det finns flera sätt att sy ihop kjolen och klänningen. Läs gärna hela tutorialen innan du bestämmer hur du vill göra.

Om du delat kjolen så syr du ihop delarna med varandra innan du syr fast den i bodyn.



För att kunna sy dit kjolen så måste mönsterdelarna klippas itu. Rita ett streck 3 cm under armhålan och klipp isär.




Lägg delarna en bit ifrån varandra för det ska vara sömsmån i skarven där kjolen ska sys fast.



När alla delar är utklippta ska det finnas två spegelvända ärmar, delat bakstycke, delat framstycke A och delat framstycke B.



Sy ihop alla överdelar med varandra i raglansmömarna och sy sen ihop ärmen och sidan på överdelen.
Sy ihop underdelarna i sidosömmarna.




Fålla kjolen. Det kan vara lite svårt att få till den snäva kurvan men använd limpenna eller rynktråd och nåla noga.



Lägg kjolen ovanpå underdelen och se till att högra fällen på kjolen sticker ut 1cm utanför underdelen av framstycke A.




Sätt en nål ca 4 cm från högra kanten.



På vänstra sidan ska kjolen sluta 1cm innanför över- och underdel av framstycke B. Limma eller nåla noga.



Sy ihop alla tre lager från vänster till höger, sluta innan nålen.



Nu ska det se ut så här på högra sidan.
Börja bandkanta på högra sidan på nederdelen av framstycke A.



När du kantar framstycke B var försiktig så att inte kjolen hamnar under kantbandet. Lämna hellre ett litet mellanrum.




Bandkanta runt hela och sluta på överdelen av framstycke A.



Nu är det dags att sy ihop det sista.




Limma fast kjolen på överdelen.



Limma sedan fast underdelen på kjolen, se till att alla kantband hamnar kant i kant.

Overlocka från gamla sömmen och ut över kantbanden. Det går även att använda hushållsmaskin och raksöm sista biten för att inte kantbanden ska glida isär.



Fäst sedan sömmen.



Vik ned sömsmånen mot övre delen av framstycke A och syn en söm för att fästa sömmar och platta till skarven.



Sy ihop ärmuddarna.



Vik ihop mudden på mitten så att sömmarna hamnar inuti. Placera den i ärmen med vikta kanten inåt och de råa kanter utåt.



Sy ihop och fäst sömmen.



Lägg ihop bodyn så att kjolens skarvar hamnar i linje med varandra.



s

Dags att montera tryckknappar.

1. Den översta ska sitta där framstyckena möts.
2. Nästa ska sitta max 4,5 cm från översta.
3. Sätt sedan en precis under skarven till kjolen för att förhindra att bodyn glipar.
4. Sätt en längst ned.
5. Fyll ut mellan med 1-2 knappar med max 4,5 cm emellan.



Montera två tryckknappar längst ned.



Det andra sättet att sy ihop klänningen
Söm under kjolen – ej inne i bodyn + kantad innan kjol sys på.



Kanta över och underdelen.



Kanta eller fälla kjoldelen.



Lägg överdelen räta mot räta med kjoldelen och lägg sedan underdelen...



...aviga mot överdelen och kjoldelen. Sy genom de tre lagren. Sy gärna med raksöm över kantbanden så de inte glider snett.



Klipp av överblivet kantband.



Sy en söm ytterst över kantbandet/kjoldelen. För att hålla kjolen på plats.
Avsluta alla kantband (ärmsluten).



Sätt knappar.